

# Portail captif

Sur le réseau fablab (vlans 2 et 3), l'accès à l'extérieur est limité tant que la machine ou object connecté n'a pas été authentifié. L'authentification se fait par la page <https://proto.fablab.sorbonne-universite.fr/gw/>. Un ordinateur ou téléphone devrait ouvrir automatiquement cette page; si ce n'est pas le cas il est toujours possible d'entrer l'URL ci dessus dans la barre d'adresse.

Certaines destinations sont accessibles sans authentification, en particulier les site web [fablab.sorbonne-universite.fr](https://fablab.sorbonne-universite.fr) et [wiki.fablab.sorbonne-universite.fr](https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr), [proxyweb.upmc.fr](https://proxyweb.upmc.fr), les services DNS et NTP du campus.

Lors de la connection à <https://proto.fablab.sorbonne-universite.fr/gw/> il propose par défaut d'autoriser la machine qui se connecte. Mais il est possible d'autoriser une autre machine si on connaît son adresse IP, ou son adresse MAC. Il suffit pour cela de renseigner le champ correspondant (un seul des deux suffit), et de cliquer sur le bouton Rechercher correspondant. Si la machine est connectée au réseau elle apparaîtra.

Les autorisation sont remises à zero toute les nuits; mais une machine qui se déconnecte du réseau verra son autorisation supprimée après quelque minutes.

Certains équipements du lab ont une adresse IP fixe (imprimantes 3d, PCs associés au machines); la liste est dans le fichier `/etc/hosts` sur [proto.fablab.sorbonne-universite.fr](https://proto.fablab.sorbonne-universite.fr) (accès par ssh pour ceux qui ont un compte).

La page <https://proto.fablab.sorbonne-universite.fr/gw/status> donne la liste des machines connectée au réseau, et si elles sont autorisées (et par qui).

---

Revision #2

Created 20 September 2023 14:01:40 by Manuel Bouyer

Updated 20 September 2023 14:36:25 by Manuel Bouyer